


## Podešavanje X-Lite softphone programa

Program možete da preuzmete na našoj [download](#) strani.

Slika 1. Nakon preuzimanja, startujte fajl X-Lite.exe. Kada se završi instalacija, pokrenite program, kliknete desnim tasterom na glavni prozor i izaberete *Sip account settings*.



Slika 2. Na sledećem prozoru pritisnete dugme *Add*, kako biste upisali podešavanje za vaš nalog.



**Slika 3.** Na strani unesite podatke o vašem VoIP nalogu kod BeotelNeta kao što je prikazano na slici. Ovi podaci su Vam stigli na mail, koji ste prijavili prilikom registracije VoIP usluge.

U okviru strane potrebno je da unesete sledeće parametre:

- **Display name** – unesite svoje ime ili nadimak
- **User name** – unesite broj svog VoIP naloga; na primer: “12345” (*napomena*: ovaj podatak dobićete u mailu od BeotelNeta)
- **Password** – unesite svoju lozinku za VoIP nalog (*napomena*: lozinku dobićete u mailu od BeotelNeta)
- **Authorization user name** (ista vrednost kao u polju *User name*) – broj VoIP naloga; na primer: “12345” (*napomena*: ovaj podatak dobijate od Beotelneta)
- **Domain** – unesite „voip.beotel.net“ Pošto unesete parametre kliknite na dugme „OK“ kako biste sačuvali izmene. Vaš korisnički nalog će biti pravilno podešen i telefon će vam zazvoniti sa pozdravnom porukom od BeotelNeta. Ukoliko ne dobijete poziv od nas proverite da li vam je aktivna Internet konekcija i da li ste pravilno uneli sve podatke.

### Pozivanje korisnika

Da biste pozvali neki broj, neophodno je da broj unesete u sledećem formatu:

**00 + broj zemlje + broj grada + pretplatnički broj**, na primer: 00 + 49 + 30 + 1234567. Broj koji biste uneli izgledao bi ovako: 0049301234567.

Ukoliko želite do pozovete drugog korisnika BeotelNet Voip servisa, dovoljno je da *okrenete* samo njegovo korisničko ime, odnosno broj, na primer “54321”. Pozivi između BeotelNetovih VoIP korisnika su besplatni.